

Инструкция по настройке интеграции с AD для портала Итилиум

Данная инструкция предназначена для администраторов системы Итилиум. В инструкции рассказывается, как настроить загрузку потребителей услуг из Active Directory в Итилиум, чтобы можно было использовать сквозную доменную аутентификацию на портале Итилиум.

Термины и обозначения

Итилиум – развернутая информационная база Итилиум версии 4.6.1.2 или выше.

AD – служба каталогов Active Directory.

Портал Итилиум – развернутая система Bitrix с установленным модулем «Портал Итилиум» и подключенная к системе Итилиум.

Сквозная доменная аутентификация – способ аутентификации на веб-ресурсе или в приложении, при котором у пользователя не запрашивается пароль, а используется информация о текущей учетной записи в операционной системе, под которой работает пользователь.

Введение

Для работы сквозной доменной аутентификации на портале Итилиум требуется, чтобы:

1. в системе Итилиум у всех потребителей услуг была включена аутентификация 1С;
2. имя пользователя 1С точно соответствовало логину пользователя в Active Directory;
3. пароль пользователя 1С был сгенерирован системой Итилиум по специальному алгоритму.

Для решения этой задачи предлагается настроить загрузку потребителей услуг из Active Directory таким образом, чтобы все эти требования выполнялись автоматически.

Что нужно сделать

Для настройки загрузки потребителей услуг из AD нужно сделать следующее:

1. Задать секретный ключ, который будет использоваться при генерации паролей пользователей.
2. Включить генерацию паролей пользователей ИБ при загрузке.
3. Настроить загрузку пользователей ИБ так, чтобы имя пользователя бралось из поля sAMAccountName в Active Directory.

Как это сделать

1. Задать секретный ключ

Чтобы пароли пользователей ИБ генерировались правильно, нужно задать один и тот же секретный ключ в системе Итилиум и в настройках портала Итилиум.

В параметрах системы на вкладке Web-портал заполните поле «Секретный ключ для доменной авторизации Web-портала». Рекомендации по выбору секретного ключа такие же, как и к паролям: длина не менее 16 символов, наличие прописных и строчных букв, цифр и символов «!@#\$\$%^?*»

← → Параметры системы

Записать и закрыть Записать ?

- Настройки ИБ
 - Общие
 - Финансовые настройки
 - Учет активов
 - Параметры обращений
 - Регистрация
 - Регистрация от незарегистрированных пользователей
 - Согласование
 - Параметры изменений
 - Параметры нарядов
 - Последовательности работ
 - Уведомления
 - Обращение
 - Изменение
 - Релиз
 - Наряд
 - Проблема
 - События
 - Хранение файлов
 - Интерфейс пользователя (потребителя услуг)

Настройки информационной базы

Часовой пояс информационной базы

Часовой пояс:

Часовой пояс информационной базы, который принимается за базовое время

Генерация отчетов

Шаблон для регламентных отчетов:

Архивировать регламентные отчеты

Настройка таймаута

Максимальное время неактивности пользователя в ИБ в минутах:

Показатель, определяющий время бездействия пользователя, по истечении которого сеанс будет завершен

Лицензирование

Viber Web-портал Мобильное приложение Параметры ИТС «Итилюм» Параметры лицензии используемых блоков функционала

Использование Web-портала возможно при наличии подписки на ИТС «Итилюм»

Дата окончания действия лицензии на Web-портал:

Дата окончания действия лицензии совпадает с датой окончания подписки на ИТС «Итилюм»

Строка активации Web-портала:

Для получения строки активации необходимо [отправить письмо](#) на адрес info@itilium.ru с темой «Запрос активации интеграции с Web-порталом». В тексте письма необходимо указать наименование организации-владельца лицензии

Секретный ключ для доменной авторизации Web-портала:

Секретный ключ для подключения портала Итилюм в режиме сквозной доменной аутентификации. Должен совпадать со значением, введенным в настройках портала Итилюм в поле "Секретный ключ доменной авторизации"

В настройках модуля в панели администратора системы 1с-Битрикс нужно ввести секретный ключ, который был задан в параметрах системы ИБ.

Настройки

Настройки модуля

Подключение

Путь к базе

Доменная авторизация

Использовать доменную авторизацию

Адрес для получения доменного имени

Адрес возврата


Секретный ключ

Дополнительно


Сохранить По умолчанию

2. Включить генерацию паролей пользователей ИБ при загрузке


Открыть настройку загрузки из Active Directory в меню **Администрирование** -> **Настройка загрузки из АД**.



Заполнить параметры загрузки на шагах 1, 2, 3 и 4. На шаге 4 выбрать пункт «**Дополнительные настройки**».



В открывшемся окне установить флаг «Генерировать пароль для web-портала».



3. Сделать, чтобы имя пользователя бралось из поля sAMAccountName в Active Directory

При настройке загрузки из Active Directory в меню **Администрирование** -> **Настройка загрузки из АД** на шаге 5 указать, что при загрузке Пользователей поле Пользователь должно заполняться значением поля **sAMAccountName**:

